

**MAINNET**



**Mosaic  
Galaxy**



# Odvázat Validátor Průvodce

**CZE**

## Odvázat Validátor

Tento návod vám pomůže odpojit váš validator NFT přiřazený k vašemu validačnímu uzlu a zároveň pozastavit / ukončit vaši validační aktivitu na Mosaic Chain.

Kdy to může být potřeba?

- Pokud chcete převést validator NFT z jednoho účtu na jiný. To lze provést pouze s odpojeným NFT.
- Pokud chcete znovu nainstalovat nebo trvale ukončit daný validační uzel a chcete převést zbývající částku z jeho takzvaného controller účtu zpět na účet obsahující NFT (stash účet).

Jaké jsou podmínky pro Unbind?

1. stav Chilled
2. validátor není vybrán do aktivní podskupiny validátorů v aktuální ani v následující session
3. minimální staking období validator NFT již uplynulo
4. minimální staking období všech delegačních kontraktů k tomuto validátoru již uplynulo

Splnění podmínek:


1. Přepněte svého validátora do stavu Chilled kliknutím na tlačítko „Chill node“ ve Validator Dashboardu.
2. Po přepnutí do stavu chilled počkejte, dokud se nad tlačítkem unchill nezobrazí zelený text „You can safely turn off your node“.
3. Jestliže minimální staking období validator NFT ještě neuplynulo, musíte počkat, až skončí. Kolik session ještě zbývá z „lock-in period“ u daného kontraktu, můžete zkontrolovat v položce „My Staking“ na stránce Staking. (1 session je přibližně 1 hodina.)
4. Pokud jiní delegátoři delegovali NFT nebo stakovali MOS k vašemu validátoru, musíte také počkat, až uplyne jejich minimální staking období. Kdy může být kontrakt ukončen jednou ze stran, můžete zkontrolovat u kontraktů vašeho validátoru na staking stránce vašeho validátoru. Uděláte to tak, že zkopírujete adresu svého účtu, poté na stránce Explorer Staking napíšete za „staking“ do URL adresy (v adresním řádku prohlížeče) lomítko a vložíte adresu svého účtu (.../staking/12j5UV...)

Proces Unbind validator se skládá ze dvou kroků: odpojení NFT a vrácení zůstatku z controller účtu validačního uzlu.


**Pozor! Tento krok odpojí validator NFT od validačního uzlu, čímž dojde k ukončení validační aktivity, tedy produkce bloků a získávání odměn.**

Odpojené NFT však může být později během onboarding procesu znovu připojeno k validačnímu uzlu.


Přihlaste se do Validator Admin Dashboardu: klikněte na tlačítko Validator Dashboard, poté zadejte své uživatelské jméno a heslo a pro přihlášení také kód dvoufaktorového ověření.




Pokud jste uzel ještě nepřepnuli do stavu chilled, udělejte to a poté před pokračováním počkejte, dokud se nezobrazí zelený text.




Připojte účet, který obsahuje validator NFT propojený s vaším uzlem.




Ve Validator Control Panelu vyberte položku nabídky Settings.




Na stránce Settings sjedťte dolů na konec seznamu a klikněte na tlačítko Unbind ve spodní části stránky.




V zobrazeném vyskakovacím okně (pokud jsou splněny výše uvedené podmínky) klikněte na tlačítko Unbind validator.





Zobrazí se okno s požadavkem na podpis v aplikaci SubWallet. V případě potřeby zadejte své heslo do SubWallet, poté zkontrolujte detaily transakce čekající na schválení. Pokud jsou údaje správné, klikněte na tlačítko Approve.



Jakmile bude transakce Unbind úspěšně provedena, klikněte v zobrazeném okně na tlačítko Continue. Tím se vrátí nevyužitá částka z validačního uzlu a z uzlu bude odstraněna adresa účtu obsahující NFT.



Pokud je to pro pokračování vyžadováno, zadejte kód dvoufaktorového ověření.



Po úspěšném dokončení transakce bude spojení mezi vaším validator NFT a vaším validačním uzlem ukončeno, čímž skončí i vaše validační aktivita.

Vaše NFT bude ve stavu „unbound“, takže jej budete moci znovu připojit nebo jej volně převést na jiný účet. Server validačního uzlu zůstane plně nainstalovaný, funkční a synchronizovaný s blockchainem, ale nebude se účastnit procesu produkce bloků, dokud mu během nového onboarding procesu nebude přiřazeno a připojeno validator NFT.

