

**MAINNET**



**Mosaic  
Galaxy**



# Scollega il Validatore Guida

**ITA**

---

## Scollega il Validatore

---

Questa guida ti aiuterà a svincolare il tuo Validator NFT assegnato al tuo nodo validatore e, contemporaneamente, a sospendere/interrompere la tua attività di validatore sulla Mosaic Chain.

Quando potrebbe essere necessario?

- Se desideri trasferire il Validator NFT da un account a un altro. Questo può essere fatto solo con un NFT in stato unbound.
- Se desideri reinstallare o terminare definitivamente il nodo validatore in questione e vuoi trasferire l'importo rimanente dal suo cosiddetto controller account all'account che contiene l'NFT (stash account).

Quali sono i prerequisiti per l'Unbind?

1. Stato chilled.
2. Il validatore non è selezionato nel sottoinsieme dei validatori attivi della sessione corrente o di quella successiva.
3. Il periodo minimo di staking del Validator NFT è scaduto.
4. Il periodo minimo di staking di tutti i contratti di delega verso il validatore è scaduto.

Come soddisfare i prerequisiti:


1. Metti il tuo validatore in stato chilled facendo clic sul pulsante "Chill node" nel Validator Dashboard.
2. Dopo averlo messo in stato chilled, attendi finché sopra il pulsante unchill non compare il testo verde "You can safely turn off your node".
3. Se il periodo minimo di staking del Validator NFT non è ancora scaduto, devi attendere fino alla sua scadenza. Puoi verificare quante sessioni restano del "lock-in period" per un determinato contratto nella voce di menu "My Staking" nella pagina Staking. (1 sessione corrisponde a circa 1 ora.)
4. Se altri delegatori hanno delegato NFT o messo in staking MOS al tuo validatore, devi attendere anche la scadenza del loro periodo minimo di staking. Puoi verificare la scadenza dei contratti del tuo validatore, nel momento in cui una delle due parti può terminare il contratto, nella pagina staking del tuo validatore. Per farlo, copia il tuo indirizzo account, poi nella pagina Explorer Staking digita una barra dopo "staking" nell'URL (nella barra degli indirizzi del browser) e incolla il tuo indirizzo account (.../staking/12j5UV...).

Il processo di Unbind validator consiste in due passaggi: lo svincolo dell'NFT e il ritorno del saldo del controller account del nodo validatore.


**Attenzione! Questo passaggio scollegherà il Validator NFT dal nodo validatore, interrompendo così l'attività del validatore, cioè la produzione di blocchi e il guadagno delle ricompense!**

Tuttavia, l'NFT scollegato potrà essere nuovamente associato a un nodo validatore in un secondo momento, durante un processo di onboarding.


Accedi al Validator Admin Dashboard: fai clic sul pulsante Validator Dashboard, quindi inserisci il tuo nome utente, la password e il codice di autenticazione a due fattori per effettuare l'accesso.




Se non hai ancora messo il nodo in stato chilled, fallo ora, quindi attendi che compaia il testo verde prima di procedere.




Collega il tuo account che contiene il Validator NFT collegato al tuo nodo.




Nel Validator Control Panel, seleziona la voce di menu Settings.




Nella pagina Settings, scorri fino in fondo all'elenco e fai clic sul pulsante Unbind in basso.




Nella finestra pop-up, se i prerequisiti sopra indicati sono soddisfatti, fai clic sul pulsante Unbind validator.





Apparirà la finestra di richiesta firma di SubWallet; inserisci la password di SubWallet, se necessario, quindi controlla i dettagli della transazione in attesa di approvazione. Se i dettagli sono corretti, fai clic sul pulsante Approve.



Quando la transazione di Unbind viene eseguita con successo, fai clic sul pulsante Continue nella finestra che appare. Questa operazione rimborserà l'importo non utilizzato del nodo validatore e rimuoverà dal nodo l'indirizzo dell'account che contiene l'NFT.



Inserisci il tuo codice di autenticazione a due fattori, se richiesto, per procedere.



Una volta che la transazione è stata completata con successo, il collegamento tra il tuo Validator NFT e il tuo nodo validatore verrà interrotto, ponendo fine alla tua attività di validatore. Il tuo NFT sarà in uno stato “unbound”, che potrai nuovamente associare oppure trasferire liberamente a un altro account.

La macchina del nodo validatore rimarrà completamente installata, operativa e sincronizzata con la blockchain, ma non parteciperà al processo di produzione dei blocchi finché un Validator NFT non verrà assegnato e associato ad essa durante un nuovo processo di onboarding.

